

İŞ BANKASI SANAL POS AYARLARI

<https://sanalpos.isbank.com.tr/isbank/report/user.login> ekranına bankanızın sizlere vermiş olduğu **Mağaza Kodu**, **Kullanıcı Adı** ve **Şifre** ile giriş yapınız.

TÜRKİYE  BANKASI

Bankanızın sizlere ilettiği Mağaza Kodu, Kullanıcı Adı ve Şifre'yi giriniz.

Mağaza Kodu

Kullanıcı Adı

Şifre

Dil
Türkçe

Şifrenizi hatırlamıyorsanız lütfen tıklayın.
İşyeri grubu girişi

Banka ekranınızdaki **Yönetim** Sekmesine tıklayınız.

TÜRKİYE \$ BANKASI

Yönetim Başlığına Tıklayınız

Çıkış

Kullanıcı Adı
Rol Üye İşyeri Yöneticisi
Mağaza Numarası

Siparişler İşlemler Günsonu Grafikler Manuel POS **Yönetim** Yardım

Sistem Dilleri
> Türkçe
> English

Duyurular

Sanal POS bakım çalışması bildirimini / Planned maintenance on Virtual POS

Sayın İlgili,

Sanal POS Uygulaması'nda 21.06.2017 tarihinde, 04:00 - 06:00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır. Çalışma süresince maksimum 30 dakika kesinti öngörülmektedir.

Göstereceğiniz anlayış için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Dear Sir/Madam,

There will be a planned maintenance on Virtual POS system on 21.06.2017 between 04:00 - 06:00. (GMT+3) There will be interruptions about 30 minutes on the system during the maintenance.

Thank you for your understanding and cooperation.

Best Regards,

Üretim Ortamlarında TLS 1.0 Açığı Son Duyuru (01/06/2017)

^ Başa Dön

Yönetim sekmesine tıkladıktan sonra sol alandaki **Yeni Kullanıcı Ekle** alanına tıklayınız ve **Kullanıcı Adı** kısmına Türkçe karakter ve boşluk kullanmadan kullanıcı adı giriniz. **Şifre** alanına Türkçe karakter ve boşluk kullanmadan şifre giriniz. **E-Posta Adresi** alanına E-Posta adresinizi giriniz. **Rol** alanını **Api Kullanıcısı** olarak seçiniz.

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yönetim başlığından sonra sol alanda bulunan Yeni Kullanıcı Ekle alanına tıklayınız

Mağaza Numarasını admin panelinizdeki Ayarlar / Sanal Pos Ayarları alanındaki Mağaza Numarası alanına giriniz.

Kullanıcı Oluşturma

Soldaki menü adımlarından, işyeriniz için açılmış kullanıcı listesini görebilir, yeni kullanıcı oluşturabilirsiniz. Ayrıca işyerinize ait 3D ayarlarını görebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Kullanıcı Adı (*)

Şifre (*) :

Şifre Tekrar (*) :

Kullanıcı Açıklama

E-posta Adresi (*)

Telefon Ülke Kodu +90

Cep Telefonu

Rol (*)

(*) Zorunlu alanlar
(*) Şifre en az 8 karakterden oluşmalı, en az iki karakteri büyük harf ve sayı içermelidir. Girilen şifre son 4 şifrenizden farklı olmalıdır.

Gönder

Kullanıcı Adı oluşturunuz, bu alana girdiğiniz kullanıcı adını admin panelinizdeki Ayarlar / Sanal Pos Ayarları alanındaki Kullanıcı Adı alanına giriniz.

Şifre oluşturunuz, bu alana girdiğiniz şifreyi admin panelinizdeki Ayarlar / Sanal Pos Ayarları alanındaki Şifre alanına giriniz.

E-Posta adresinizi giriniz

Rol alanı Api Kullanıcısı olarak kalmalı

Daha sonra yine sol alanda bulunan **Güvenlik Anahtarı Deęiřtirme** alanına tıklayınız ve **İř Yeri Güvenlik Anahtarı** ve **İř Yeri Güvenlik Anahtarı Tekrar** alanlarına kurallara uygun řifre girerek **Güncelle** butonuna tıklayınız.

TÜRKİYE İŐ BANKASI

Çıkış

Kullanıcı Adı
Rol Üye İřyeri Yöneticisi
Mađaza Numarası

Sipariřler İşlemler Günsonu Grafikler Manuel POS **Yönetim** Yardım

Kullanıcılar
› Kullanıcı Listesi
› Yeni Kullanıcı Ekle
› Onaylanmamıř Kullanıcı Listesi

3D Secure
› 3D Ayarları
Güvenlik Anahtarı Deęiřtirme
› 3D Güvenlik Genel Bilgiler

Ek Ayarlar
› Zorunlu Sipariř Alanları
› IP Adres / Zaman Aralıđı Tanım Ayarları

Üye İřyeri Terminal Bilgisi
› Üye İřyeri Terminal Bilgisi

Güvenlik Anahtarı Deęiřtirme

İřyeri Güvenlik Anahtarı :

İřyeri Güvenlik Anahtarı :

İřyeri Güvenlik Anahtarı Tekrar :

(*) řifre en az 8 karakterden oluřmalı, en az iki karakteri büyük harf ve sayı içermelidir. Girilen řifre son 4 řifrenizden farklı olmalıdır.

Güncelle

3D řifresi oluřturunuz, bu alana girdiđiniz 3D řifresini admin panelinizdeki Ayarlar / Sanal Pos Ayarları alanındaki 3D řifre alanına giriniz.

İş Bankası Sanal Pos kurulumu için **Ayarlar > Sanal Pos Ayarları** sayfasından **İş Bankası**'nın düzenle sayfasına giriniz.

ID	Banka Adı	Mağaza Numarası	3D Aktif?	3D Zorunlu	Tek Çekim	Eylemler
1	FİNANSBANK	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle
2	GARANTİ BANKASI	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle
3	YAPI KREDİ BANKASI	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle
4	İŞ BANKASI	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Düzenle
5	AKBANK	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle
8	ANADOLUBANK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle
9	DENİZBANK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle
10	FORTİS BANK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle
11	HSBC		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle
12	HALKBANK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle
13	CITIBANK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle
14	BANK ASYA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle
15	VAKIF BANK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle
16	ZİRAAT BANKASI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gör Düzenle

Banka ekranınızdan oluşturduğunuz bilgileri ilgili alanlara eklemeniz gerekmektedir.

Banka Adı: İş Bankası

Servis: Sanal Pos

Host: İlgili bilgi standart gelmektedir, değiştirilmemelidir.

Port: 0

Kullanıcı Adı: Banka ekranınızda **Yeni Kullanıcı Ekle** olarak oluşturduğunuz **Kullanıcı Adını** bu alana giriniz.

Şifre: Banka ekranınızdan **Yeni Kullanıcı Ekle** olarak oluşturduğunuz **Şifreyi** bu alana giriniz.

Mağaza Numarası: Banka ekranınızda Sağ Üst alanındaki **Mazağa Numarası** alanında yazan numarayı bu alana giriniz.

Pos No (Terminal No): Boş olacak.

ENC KEY / XCIP: Boş olacak.

Pos Net Id: Boş olacak.

3D Post Adresi: İlgili bilgi standart gelmektedir, değiştirilmemelidir.

3D Şifre: Banka ekranınızda **Güvenlik Anahtarı Değiştirme** alanından oluşturduğunuz **3D Şifrenizi** bu alana girerek kaydediniz.



The screenshot shows a user management interface with the following fields:

Kullanıcı Adı	
Rol	Üye İşyeri Yöneticisi
Mağaza Numarası	[Redacted]

Banka Hesap Yönetimi

Banka Adı : İŞ BANKASI

Servis : Sanal Pos

HOST : https://spos.isbank.com.tr/serv

Port : 0

Kullanıcı Adı : **Banka ekranınızdaki Yeni Kullanıcı Ekle alanından oluşturduğunuz Kullanıcı Adını bu alana girdiğiniz.**

Şifre : **Banka ekranınızdaki Yeni Kullanıcı Ekle alanından oluşturduğunuz Şifreyi bu alana girdiğiniz.**

Mağaza Numarası : **Banka ekranınızdaki Mağaza Numarasını bu alana girdiğiniz.**

Pos No (Terminal No) : -

ENC KEY / XCIP : -

POS NET ID : -

3D Post Adresi : https://spos.isbank.com.tr/serv

3D Şifre : **Banka ekranınızdaki Güvenlik Anahtarı Değişirme alanından oluşturduğunuz 3D Şifresini bu alana girdiğiniz.**

3D Aktif :

3D Zorunlu :

Kaydet Vazgeç

Sanal Pos kurulumunuzu tamamladıktan sonra **Ayarlar > Taksit Ayarları** alanından taksit seçeneklerinizi girerek test çekimi yapınız.